

PiXYZ製品インストールガイド


2018年3月16日作成

株式会社ボーンデジタル

ライセンス確認とインストール	2
ライセンシング（オンライン）	4
ライセンシング（オフライン+Web）	5
ライセンシング（オフライン+メール）	7

ライセンス確認とインストール


1. WebブラウザでPiXYZ社のWebサイトにログインします。ログインユーザー名はユーザー登録されたメールアドレスに設定されています。



ヒント) パスワードが不明の場合、「Forget Password」をクリックして再設定してください。

※インターネット接続環境がない場合、上記手順は省略して「ライセンスング（オフライン+メール）」へ進んでください。

2. “LICENSE MANGEMENT”をクリックして購入したライセンスを確認します



Product	License State	Validity	Offline Activation	Machine Name	License Description	Renew
PLUGIN for Unreal Engine	Available	2018-12-31	Offline Request			Renew


3. DOWNLOADページより購入した製品のインストーラをダウンロードします。
4. インストーラを起動し、ダイアログに従ってインストールを完了してください。下図はPiXYZ STUDIOの画面遷移（参考）です。



画面 1 スタート画面




画面 2 同意契約書



画面 3 インストール先を指定




画面 4 ショートカットメニュー作成



画面 5 完了画面


ライセンスング（オンライン）

1. PiXYZ製品を起動します。
2. License ManagerにPiXYZ社Webサイトのユーザーアカウントを入力します。




※プロキシサーバの都合等でログインできない場合、ライセンスング（オフライン+Web）、もしくはライセンスング（オフライン+メール）の手順でライセンスングを行ってください。

3. ライセンスリストが表示される場合、該当ライセンスの”Install”ボタンをクリックします。




4. 以下のダイアログが表示され、ライセンスングが完了します。




ライセンスング（オフライン+Web）


1. PiXYZ Studio を起動します。




2. "Offline license"タブに切り替え、“Generate activation code”ボタンをクリックし、アクティベーションコードのファイル（拡張子.bin）を保存します。




3. WebブラウザでPiXYZ社のWebサイトにログインします。
ヒント) Webブラウザのご利用は、PiXYZ製品をインストールしない別なコンピュータでも構いません。



4. “LICENSE MANGEMENT”をクリックして購入したライセンスを表示し、“Offline Request”ボタンをクリックします。




5. “ファイルを選択”ボタンをクリックし、アクティベーションコードのファイル（拡張子.bin）をアップロードし、続いて”Generate”ボタンをクリックします。




ライセンスファイル（拡張子.bin）のダウンロードが始まります。

6. 再びPiXYZ製品に戻り、“Install license”ボタンをクリックし、ダウンロードしたライセンスファイルを指定します。
ヒント） License Managerが表示されていない場合、PiXYZ製品を再起動するか、？メニューから”License manager”を選択してください。




7. 以下のダイアログが表示され、ライセンスングが完了します。




ライセンスング（オフライン+メール）

1. PiXYZ Studio を起動します。




2. "Offline license"タブに切り替え、“Generate activation code”ボタンをクリックし、アクティベーションコードのファイル（拡張子.bin）を保存します。



3. 以下の内容で弊社サポートまでメール送信し、ライセンスを申請します。
 - a. 送信者：ユーザー登録されたメールアドレス
 - b. 件名：PiXYZ製品ライセンス申請
 - c. 宛先：support@borndigital.co.jp
 - d. 本文：
 - e. 添付ファイル：アクティベーションコードのファイル

4. ライセンス到着後、PiXYZ製品を起動して"Offline license"タブに切り替え、“Install license”ボタンをクリックしてライセンスファイルを指定します。



5. 以下のダイアログが表示され、ライセンスが完了します。

